

## Kursus i at lave MP3 musik på Windows Media Player

Når man ønsker at indsætte musik til sin video, er det praktisk at have sin musik i mp3 format på sin PC, i stedet for en CD skive.

Ved hjælp af Windows programmet Windows media player, kan man ribbe (kopiere) musikken fra CD skiven.


Hvis windows player ikke er installeret på din PC, skal du i søgefeltet skrive Windows medie player.

Prøv så, om du kan finde dette ikon på din PC .



Dette ikon skal du klikke på, når du har indstillet Windows Medie Player


Inden kopiering skal vi se på skærbilledet her, som dukker op ved at vælge organiser/indstillinger øverst i venstre side for at indstille (konfigurere) medie playeren .



På min PC ser det sådan ud. Jeg har selv beholdt  mærkerne i afkrydsnings felterne, måske ønsker du nogle flere. Prøv eventuel selv!

Vi springer over OK knappen og vælger fanen kopier musik fra cd (rip)

Så dukker dette billede op.



Som du kan se i eksemplet på min PC, bliver den rippede musik kopieret over på mit C drev til musikmappen på min PC.

Dette skal du naturligvis ændre, så det passer til din computer.

Tryk derfor på knappen Skift, så får du mulighed for at gemme musikken der, hvor du ønsker på din egen PC. Måske skal du først lave en musik mappe.

Ved at trykke på knappen under Skift knappen kan du vælge, hvad du vil have med af oplysninger på din musik.

Formatet kan ligeledes ændres – ved at trykke på knappen med teksten MP3. (ikke særlig aktuel !)

Ved at sætte  mærket i linjen under MP3-linjen kopieres alle musiknumrene automatisk, ellers kan du vælge numrene enkeltvis. Det kan jo være sådan, at du ikke vil have alle titlerne på din PC!


mærket i næste linje er derimod ganske praktisk at beholde.

Kvaliteten på din musik vælges ved med musen at flytte den blå ”skyder” til den placering, du ønsker. Placeringen helt til højre (den bedste kvalitet) fylder mest. Stillingen 192 kbps er et godt valg.

Nu er Medie Playeren konfigureret og klar til brug. Tryk på OK.

Læg nu en musik CD i dit CD-drev og vær sikker på, at du er på nettet.


Hvis du ser dette billede skal du vælge Gå til biblioteket.



Hvis du ikke kan se denne tekst, men i stedet ser et billede af CD'ens cover, skal du med musen pege på kvadratets øverste højre hjørne og klikke på det symbol, der kommer frem her.

Straks vil du se, titlerne på din CD-plade på skærmen.

Hvis du selv vil vælge musiknumrene enkeltvis skal du først fjerne ✓ mærket i øverste linje og så sætte ✓ mærket ellers får du alle melodierne på pladen med – analogt med, hvad jeg tidligere har nævnt.



Så vil jeg ønske dig held og lykke med arbejdet.

God fornøjelse

Poul Andersen